

Hinweise zur Installation der Besatzfisch Hegeplansoftware

Inhalt

1. Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten der Software
2. Systemvoraussetzungen Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten der Software
3. Wo finden Sie die aktuelle Hegeplansoftware und Updates?
4. Installation und Start der Hegeplansoftware
5. Hinweise
6. Update

1) Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten der Software

Das Skript zur Besatzfisch Info-Veranstaltung gibt Ihnen in Kapitel 6 Aufschluss über die Nutzungsmöglichkeiten sowie Chancen und Grenzen der Software. Sie finden dieses unter folgendem Link:

http://besatz-fisch.de/images//160829%20arlinghausrapp_skriptbf_final_auflage1.pdf

oder auch direkt im Ordner der der Installationsdatei (Schritt 4) unter dem Namen „ArlinghausRapp_SkriptBF“.

2) Systemvoraussetzungen

Die Software läuft bei Ihnen nur, wenn Ihr System folgende Voraussetzungen bietet: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 oder Windows Server 2008, 2012.NET ab Version 4.5

3) Wo finden Sie die aktuelle Hegeplansoftware und Updates?

Die Hegeplansoftware und künftige Updates finden Sie auf der Besatzfisch Homepage www.besatz-fisch.de. Wenn Sie den Menü-Punkt „Handreichungen“ aufrufen, finden Sie darunter den Reiter „Software Hege“.

Der direkte Link ist: <http://besatz-fisch.de/content/view/92/89/lang,german/>

4) Installation und Start der Hegeplansoftware

1. Laden Sie die zip-Datei „hegeplanung.zip“ von der Besatzfisch Webseite oder direkt hier herunter: <http://sturio.igb-berlin.de/download/Hegeplanung.zip>
2. Erstellen Sie auf Ihrem Computer einen neuen Ordner namens „Hegeplanung“ (Hinweis: Sie sollten den Ordner an einem Ort auf Ihrer Festplatte erstellen, an dem Sie Schreibberechtigung haben).
3. Entpacken Sie die Datei hegeplanung.zip aus dem Download-Ordner in den eben von Ihnen erstellen Ordner "Hegeplanung". Sollten Sie Hilfe beim Entpacken von Zip-Dateien benötigen, finden Sie beispielsweise unter folgendem Link hilfreiche Hinweise: <http://www.scdb.info/de/entpacken/#alt>
4. Es sollten sich jetzt eine Reihe von Programm- und Textdateien in dem Verzeichnis "Hegeplanung" befinden. Die Datei „readme“ enthält eine Liste der Dateien mit Beschreibung, wofür diese benötigt werden. Es ist keine weitere Installation erforderlich.
5. Starten Sie die Hegeplansoftware durch einen Doppelklick auf die Datei „Hegeplanung“ (das Symbol dafür ist der blaue Besatzfisch-Würfel).
6. Bestätigen Sie, dass Sie das Programm wirklich starten möchten, indem Sie den Button „Ausführen“ anwählen. Das Programm lässt sich nicht mehrmals starten!
7. Wählen Sie, ob Sie im Standardmodus oder Expertenmodus arbeiten möchten. Hinweise dazu gibt Ihnen das Skript zur Besatzfisch Info-Veranstaltung in Kapitel 6.3. Sie finden das Skript in der Installationsdatei (siehe nächster Schritt) unter dem Namen „ArlinghausRapp_SkriptBF“ oder unter folgendem Link: http://besatzfisch.de/images//160829%20arlinghausrapp_skriptbf_final_auflage1.pdf

5) Hinweise

Bei der Nutzung der Software werden in Ihrem Ordner „Hegeplanung“ automatisch zwei Unterverzeichnisse angelegt: Der Ordner "pdf" enthält die pdf-Dateien die bei jedem mit dem "Druck"-Button erzeugten Screenshot angelegt werden. Der Ordner "output" enthält temporäre Ausgabe-Dateien, die bei der Berechnung des Modells ausgegeben werden. Alle Dateien im Verzeichnis "output" mit der Endung ".txt" werden beim nächsten Programmstart gelöscht.

Es werden keine Änderungen an der Windows-Registry vorgenommen, keine DLLs ins Systemverzeichnis kopiert und kein Link auf dem Desktop angelegt.

6) Update

Für ein Update löschen Sie einfach alle Dateien im Programmverzeichnis (Ordner „Hegeplanung“) und installieren nach obiger Anleitung die neue Version/Update. Zur Deinstallation reicht ein Löschen des kompletten Programmverzeichnisses aus.